

4. ?????????????? ASIC ??????????????

Для завантаження ASIC-контейнеру необхідно відправити запит до внутрішньої служби завантаження документів із зазначенням параметрів запиту на завантаження. URL запиту має виглядати наступним чином:

```
https://<Your-security-server-IP>/signature?&queryId=<message_
queryId>&xRoadInstance=<Instance_Name>&memberClass=GOV&memberCode=<Member_Code>&subsystemCode=
<Subsystem_Code>
```

де **<Your-security-server-IP>** — внутрішня (локальна) IP-адреса шлюзу безпечного обміну,

<message_queryId> — ідентифікатор транзакції повідомлення, який є частиною заголовка повідомлення (queryId),

<Instance_Name> — середовище системи «Трембіта», SEVDEIR-TEST - для тестового середовища та SEVDEIR - для промислового середовища,

<Member_Code> — код ЄДРПОУ Суб'єкта електронної взаємодії, що запитує інформацію від сервісу,


<Subsystem_Code> — код підсистеми, що представляє клієнт сервісу в системі «Трембіта».

Якщо необхідно завантажити лише запит або відповідь, це можна зробити вказавши один з двох параметрів:

- requestOnly - включати лише підписані документи для повідомлень запитів;
- responseOnly - включати лише підписані документи для повідомлень-відповідей.

Приклад запиту з заданими параметрами виглядає наступним чином:

```
https://192.168.99.92/signature?&queryId=ac6596fa-ebd5-4933-9bfb-
9c924d1124fc&xRoadInstance=SEVDEIR-
TEST&memberClass=GOV&memberCode=00000088&subsystemCode=TESTSUB88
```



Якщо всі параметри задано вірно, шлюз безпечного обміну повинен повернути у відповідь ZIP-архів, який містить контейнери ASiC-S для вказаного запиту та відповіді.

Версія #2

Admin створив 2024-06-25 11:24:42 UTC

Admin оновив 2024-09-24 15:12:48 UTC