

3.1. ??????????????

Для того, щоб авторизуватись у вебінтерфейсі ШБО необхідно перейти за посиланням: <https://<Your-security-server-IP>:4000> (де **<Your-security-server-IP>** - це внутрішня (локальна) IP-адреса шлюзу безпечного обміну), ввести логін і пароль у відповідні поля та натиснути на кнопку «Вхід»:

АДМІНІСТРУВАННЯ СЕРВЕРА БЕЗПЕКИ

SEVDEIR-TEST/GOV/00000010/00000010_SS_P_01

Логін

Пароль

ВХІД

Після успішної авторизації відкриється вебінтерфейс шлюзу безпечного обміну.

SEVDEIR-TEST : 00000010_SS_P_01
СЕРВЕР БЕЗПЕКИ

КЛІЄНТИ СЕРВЕРА БЕЗПЕКИ

ДОДАТИ КЛІЄНТА

ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ ПРИЗУПИНЕНА НА 4 ХВ

ОНОВИТИ ГОСТ-ХЕШ

УXPADMIN

ПОШУК

Имя	ID	
Тестова організація 10	MEMBER : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010	
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : TEST_SUB10	
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Demo_3	
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Demo_2	
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Demo_1	
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Demo	
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Provider	
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Citizen	
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Platform	

УXP by CYBERNETICA

Важливо! Варто звернути увагу на те, що в верхній частині вікна є дві кнопки керування модулем контролю цілісності - «Перевірка цілісності призупинена на XX хвилин» та «Оновити ГОСТ-хеш».

Натискання на кнопку «Перевірка цілісності призупинена на ХХ хвилин» відтермінує чергову перевірку гешів на 30 хв. Важливо слідкувати за таймером на даній кнопці, адже несвоєчасне оновлення при наявних змінах налаштувань ШБО призведе до зупинки модуля контролю цілісності та, власне, до зупинки роботи ШБО, відновлення працездатності якого можливе лише Адміністратором локальних компонентів (системним адміністратором).

Натискання на кнопку «Оновити ГОСТ-хеш» запускає позачергове обчислення гешів. Дану дію потрібно **обов'язково** виконувати після внесення усіх необхідних змін на ШБО, наприклад, після публікації підсистеми та/або сервісу.

Версія #1

Admin створив 2024-09-23 10:00:42 UTC

Admin оновив 2024-09-23 10:02:26 UTC